1. Pobieramy i instalujemy najnowszy program do podłączenia zdalnego pulpitu. NoMachine https://www.nomachine.com/pl



NoMachine dla Każdego

2. Po zakończeniu pracy instalatora zobaczymy dwie pozycje.



- 3. Wybieramy NoMachine (bez Service)
- 4. Możemy pominąć ekran powitalny

JMachine	— <u> </u>
Vitamy w NoMachine	NOMACHINE
Używając NoMachine możesz połączyć się, sterować i praco adresu IP lub adresu URL usługi tej maszyny.	wać dowolnym komputerem zdalnym. Możesz to zrobić poprzez wpisanie
Podaj adres URL usługi lub adres IP komputera	
Q. Wyszukaj	Maszyny
	O Dodaj Testdrive
nx://192.168.10.1	롣 < Połącz z nowym hostem Testdrive >
nx://192.168.239.1 nx://192.168.1.105	
Użyj jednego z tych adresów URL, aby wykonywać połącz	enia z tym pulpitem
Nie pokazuj ponownie tego okna dialogowego	OK

5. Klikamy dodaj

III NoMachine	- 🗆 X
Maszyny	NOMACHINE
🗿 Dodaj 🗍 🖵 Edytuj 😭 Połącz 🔍 🔍 Wyszukaj	Podgląd 🔗 Sortuj 🦓 Ustawienia
Nie znaleziono komputerów w Twojej sieci lokalnej. <kliknij aby="" połączenie="" tutaj="" utworzyć=""></kliknij>	🔍 Wyszukaj ponownie
	Pulpit nie jest udostępniony

6. Wpisujemy dla przykładowej pierwszej maszyny: swoją nazwę np. st01-VM host cyklon.tu.kielce.pl port 13360 Porty pozostałych maszyn to:

st01-VM - 13360 st02-VM - 13361 st03-VM - 13362 st04-VM - 13363 st05-VM - 13364 st06-VM - 13365 st07-VM - 13366 st08-VM - 13367 st09-VM - 13368 st10-VM - 13369 st11-VM - 13370 st12-VM - 13371 st13-VM - 13372 st14-VM - 13373 st15-VM - 13374 st16-VM - 13375

7. Uwierzytelnianie hasłem:



9. Zgadzamy się

III NoMachine - st01-VM	_		×
Zweryfikuj autentyczność hosta			E
Autentyczność hosta cyklon.tu.kielce.pl:13360, 81.26.20.32:13360 nie może zostać ustalo danych to: SHA256 2B A8 6F BD DE 7B 30 AE CA 1D 2A 22 A1 24 9D B6 C8 9D 7D B3 A3 F AB DC 6D CB. Czy na pewno chcesz kontynuować połączenie?	na. Certyfikat skr 9 6C F1 77 7A 58 5	ótu iE	
Nie	Tak		

III NoMachine - st01-VM	_		\times
st01-VM			E
Przekazywanie dźwięku Dźwięk przekazywany jest do tego komputera. Możesz wybrać, czy dźwięk będzie odtwa serwerze. V Wyłącz dźwięk na serwerze, gdy jestem podłączony	irzany na zdalnym	ı	
Owięk Zmieś ustawienia Jakość dźwięk Wykrzy przekazywanie Wykrzy dutomatycznie	•		
Nie pokazuj ponownie dla tego połączenia	ОК		
		2	<u>à</u>

Jak nam się uda powinniśmy zobaczyć ekran z instrukcją

10. Mamy jeszcze podstawowe ustawienia:



11. Podczas logowania proszę wybrać przypisany do siebie login i hasło



przypisanego indywidualnie do każdego konta:



13. Po zakończonej pracy proszę się wylogować z maszyny wirtualnej.